


# TECHNICAL PITCH



取扱説明書

# メイン画面 (アスリーテック ID)




- ① メニュー展開ボタン
- ② アスリーテック遷移
- ③ 履歴ボタン
- ④ スタートボタン
- ⑤ 分析ボタン




- ⑥ メニュー折畳みボタン
- ⑦ アスリーテック遷移
- ⑧ メニュー項目

# メイン画面 (ライセンスカード)



- ① メニュー展開ボタン
- ② アスリーテック遷移
- ③ 履歴ボタン
- ④ スタートボタン
- ⑤ 分析ボタン



- ⑥ メニュー折畳みボタン
- ⑧ メニュー項目

# 投手登録 (アスリーテック ID)

1



「athle.tech™ ID の新規登録」を押します。

2



注意事項を確認した後、下部の「athle.tech™ ID の新規登録」ボタンを押します。



# 投手登録 (アスリーテック ID)

3

athle.tech

新規登録

アカウント情報入力

入力したメールアドレスへ認証番号が送られますので、迷惑メール対策を行っている方は事前に"@athle.tech.com"からのメールが届くように設定してください。

\* メールアドレス(ID)  
athtec00@gmail.com

\* パスワード 大小英数字8文字以上  
\*\*\*\*\*

\* パスワード(確認用)  
\*\*\*\*\*

1. サービスの提供

1. 「athle.tech™」は、スポーツIoTプラットフォームアプリ版とWebサイト版を通じて各種スポーツテックサービスの提供を行うサービスです。(以下、「本サービス」といいます。)

2. 本サービスをご利用される方 (以下、「ユーザー」といいます。)

☒ 同意します。

登録内容確認

新規登録画面が開きますので、「ID(メールアドレス)」「パスワード」など必要な項目を全て入力し、利用規約に同意の上、「登録内容確認」ボタンを押します。

4

athle.tech™ 認証番号のご連絡

受信トレイ

A athle.tech-id@athle.tech.com

athle.tech™ 認証番号のご連絡 athle.tech™をご利用頂きありがとうございます。以下の6桁の認証番号を ご入力頂き、athle.tech™ IDの登録を完了させて下さい。

[認証番号] 123432

入力した ID(メールアドレス)宛に認証番号が届きます。

# 投手登録 (アスリーテック ID)

5

届いた認証番号を入力し、  
「OK」ボタンを押すと  
「アスリーテック」への加入が  
完了します。

6

Technical Pitch のアプリに  
戻り athle.tech™ ID で  
サインインを選択します。

# 投手登録 (アスリーテック ID)

7



ユーザー ID、パスワードを  
記入して、Technical Pitch  
アプリにサインインします。

8



投手情報を設定していきます。  
ポップアップの OK を押して  
ください。

# 投手登録 (アスリーテック ID)

9

投手情報の編集

投手情報

写真を変更

名前

生年月日

身長

利き手

右利き

左利き

投球フォーム

アンダースロー

サイドスロー

オーバースロー

確認

投手情報を記入選択し、  
最下部の「確認」ボタンを  
押します。

10

投手情報の編集

生年月日: 年 月 日

身長: cm

リリースポイント: 設定なし

男性

右利き


オーバースロー

登録

投手情報を確認し、下部の  
「登録」ボタンを押します。

# 登録投手の athle.tech™ID 発行

1



ライセンスカードでサインインを選択します。


2



ユーザー ID、パスワードを記入して、Technical Pitch アプリにサインインします。

# 登録投手の athle:tech™ID 発行

3



TOP 画面左上にあるメニューボタンよりアプリメニューを開きます。

4



メニュー内にある「登録投手の athle:tech™ ID 発行」を選択します。

# 登録投手の athle.tech™ ID 発行

5

登録投手のathle.tech™ ID発行

投手選択

🔍 投手名を入力してください

年齢 年齢 左 右 男 女

age: 34 177 cm									
age: 19 112 cm									
age: 20 165 cm									
age: 40 136 cm									
age: 22 180 cm									
age: 74 166 cm									
age: 39 168 cm									

ID 発行する選手を選びます。

6

登録投手のathle.tech™ ID発行

投手情報

IDを発行する投手のメールアドレス

認証用パスコード  
1234

認証用パスコードはメールを受け取った投手が入力するので  
メール送信後、必ず投手へ伝えてください

送信

ID を発行する投手のメール  
アドレス、任意の数字 4 桁に  
よる認証用パスコードを記入し、  
下部の「送信」ボタンを押します。


# 登録投手の athle:tech™ID 発行

7



発行する投手は、送られて来たメールにある URL リンクを開きます。

8



メール送信の際に設定した4桁の承認パスコードを入力し、下部の「OK」ボタンを押します。



# 登録投手の athle:tech™ID 発行

9

athle:tech.com/signup

athle:tech

新規登録

アカウント情報入力

入力したメールアドレスへ認証番号が送られますので、迷惑メール対策を行っている方は事前に"@athle:tech.com"からのメールが届くように設定してください。

\* メールアドレス(ID)

\* パスワード 大小英数字8文字以上

\* パスワード(確認用)

1. サービスの提供

1. 「athle:tech™」は、スポーツIoTプラットフォームアプリ版とWebサイト版を通じて各種スポーツテックサービスの提供を行うサービスです。(以下、「本サービス」といいます。)

2. 本サービスをご利用される方 (以下、「ユーザー」といいます。)

☒ 同意します。

登録内容確認

新規登録画面が開きますので、「ID(メールアドレス)」「パスワード」など必要な項目を全て入力し、利用規約に同意の上、「登録内容確認」ボタンを押します。

10

athle:tech

新規登録

入力内容をご確認ください。

メールアドレス(ID)

パスワード

ニックネーム

国・地域

日本

生年月日

月 月 日

性別

性

身長(cm)

cm

上記内容でアカウントを作成しますか？

戻る

作成する

入力内容を確認し、下部の「作成する」ボタンを押します。

# 登録投手の athle:tech™ID 発行

11



作成した ID( メールアドレス )  
宛に認証番号が届きます。


12



届いた認証番号を入力し、  
「OK」ボタンを押すと  
「athle:tech™ ID」の登録が  
完了します。


# 計測までの手順

1



TOP 画面中央下にある  
「スタートボタン」を押します。




2



注意事項を確認した後、下部の  
「OK」ボタンを押します。

# 計測までの手順


3



写真や動画、位置情報、  
音声録音等を「許可」します。

# 計測までの手順

4




位置情報、Bluetooth を  
下部の「変更」ボタンを押して  
有効にします。



# 計測までの手順

5



1m以上高く投げボールの電源を入れます。


6



下部の「ペアリング」ボタンを押します。


# 計測までの手順

7



投球距離を下部の5つのボタンから選択します。


8



磁気センサーの調節を行います。  
スマホがバイブレーションする  
まで、8の字を描くように回し  
続けてください。

# 計測までの手順

9



ホームベース上からピッチャーマウンドに向かって端末を水平に構え下部の「セット」ボタンを押します。

10




投球場を登録します。球場名を記入し、下部の「登録」ボタンを押します。



# 計測までの手順

11



投球場、投球するピッチャーが合っているか確認し「OK」ボタンを押します。

12



画面を見ながら撮影場所を調節し、「計測開始」ボタンを押してから投球を開始します。


# 計測までの手順

13



球種は自動で判定しますが、  
手動で変更することもできます。

14



計測が終了すると投手情報の  
下に計測結果が表示されます。

# 計測までの手順

15



表示された計測結果を押すと、  
より詳しい内容を確認する  
ことができます。

16



athle:tech(アスリーテック)のフォームチェックを利用する場合、画面左の撮影ガイドの「背面」「真横」「斜め前」を選択しピッチャーが静止するポイントで緑線に頭の頂点、緑点につま先を合わせた後「計測開始」を押します。

# 計測結果詳細項目



- ① メニュー
- ② 投球日、時間、投球数
- ③ 視点
- ④ 球種
- ⑤ 球速
- ⑥ 回転数
- ⑦ ピッチングタイム  
Release : 静止状態から  
リリースまでの時間  
Ball : リリースから  
捕球までの時間  
Total : 静止状態から  
捕球までの時間
- ⑧ 変化量 : 投げた球が上下左右、  
どの方向に変化する力が  
加わっているかの数値化
- ⑨ 回転軸の角度 : ボールが右へ  
傾いている場合「+」  
左の場合「-」  
で角度 (最大 90°) を表示  
ボール回転の向き  
(Top/Back spin) を表示
- ⑩ 動画再生ボタン
- ⑪ シークバー再生 / 停止ボタン
- ⑫ シークバー
- ⑬ 最大加速値  
一番腕の振りが強かった  
(加速した) 時の値



# 計測結果詳細メニュー項目

1



① 投手視点 / 捕手視点の切替え

2





# 計測結果詳細メニュー項目


3



## ② 表示単位の変更

球速 / 長さ / 回転数の  
単位変更ができます。

4





# 計測結果詳細メニュー項目

5



③ SPVの表示 / 非表示切替え

6




# 計測結果詳細メニュー項目

7



④ 球種の指定ができます。

8





# 計測結果詳細メニュー項目

9




⑤ 投球情報の削除ができます。

10



# 投手情報の編集

1



TOP 画面左上にあるメニュー  
ボタンよりアプリメニューを  
開きます。

2



メニュー内にある  
「投手情報の編集」を選択します。

# 投手情報の編集

3

①

③

④

⑤

⑥

投手情報の編集

投手情報

① 写真を変更

②

名前

生年月日

年 月 日

身長

cm

リリースポイント \*未入力の場合は自動で計算されます

高さ 横幅 奥行き

性別

⑦

男性 女性

利き手

⑧

右利き 左利き

投球フォーム

⑨

アンダースロー サイドスロー オーバースロー

⑩ 確認

投手情報を記入選択し、最下部の「確認」ボタンを押します。

① プロフィール写真変更ボタン

② 現在のプロフィール写真

③ 名前記入欄

④ 生年月日記入欄

⑤ 身長記入欄

⑥ リリースポイント3種記入欄

⑦ 性別ボタン

⑧ 利き手ボタン

⑨ 投球フォームボタン

⑩ 確認ボタン

4

投手情報の編集

生年月日: 年 月 日

身長: cm

リリースポイント: 設定なし


男性 右利き オーバースロー

登録

投手情報を確認し、下部の「登録」ボタンを押します。


# 投球場の新規登録

1



TOP 画面左上にあるメニュー  
ボタンよりアプリメニューを  
開きます。


2



メニュー内にある  
「投球場の新規登録」を  
選択します。


# 投球場の新規登録

3



位置情報を下部の「変更」  
ボタンを押して有効にします。


4



投球距離を下部の5つの  
ボタンから選択します。


# 投球場の新規登録

5



磁気センサーの調節を行います。  
スマホがバイブレーションする  
まで、8の字を描くように回し  
続けてください。

6



ホームベース上からピッチャー  
マウンドに向かって端末を  
水平に構え下部の「セット」  
ボタンを押します。

# 投球場の新規登録

7

投球場名

新設の球場


登録

球場名を記入し、下部の  
「登録」ボタンを押します。



# 投球場の編集

1



TOP 画面左上にあるメニュー  
ボタンよりアプリメニューを  
開きます。

2



メニュー内にある  
「投球場の編集」を選択します。

## 投球場の編集



編集する投球場を選択します。  
※右上の「新規」ボタンからも  
投球場の新規登録が行えます。  
詳しくは〇〇ページからの  
投球場の新規登録へ。



球場名を記入し、下部の  
「変更」ボタンを押します。


# 投球場の編集

5



右上のゴミ箱ボタンを押すと、  
選択した投球場を削除する  
ことができます。


6




ボタンを押すとポップアップが  
表示されますので、「はい」  
ボタンを押すと選択した  
投球場が削除されます。

# 投手追加

1




サインイン画面から  
ライセンスカードでサインイン  
または、アプリメニューから  
「ライセンスカードに切替え」  
を選択します。



# 投手追加

2



TOP 画面左上にあるメニューボタンよりアプリメニューを開きます。

3



メニュー内にある「投手の追加」を選択します。

# 投手追加

4

チームへ招待

2019年7月9日のアップデートより投手の追加方法が変更されました。

投手を追加するには、投手をチームへ(招待)する必要があります。  
チームへ加入(招待)する投手のathle.tech™ IDまたはメールアドレスを入力してください。

athle.tech™ ID  
athtec00@gmail.com

athle.tech™とは>>>  
投手の追加方法(詳細)>>>

送信

新規に追加する投手の「メールアドレス」を入力し「送信」ボタンを押すと、新規に加入する投手へメールが送られます。

5

Technical Pitch チーム招待のお知らせ

athle.tech-id@athltec...  
To: athltech-id@athltec...

TechnicalPitch チーム招待のお知らせ

Technical Pitchをご利用頂きありがとうございます。  
チーム( )からの招待が届いています。参加される場合は以下のURLよりアクセスください。

URL <https://athltech.com/invite?>

元のメッセージを表示

加入する投手は、送られて来たメールにある URL リンクを開きます。

6



表示された「アスリーテック」のサインイン画面で「athle:tech™ ID の新規登録」を選択します。

7



「athle:tech™ ID 新規発行の注意点」ページにある「athle:tech™ ID を新規発行する」ボタンを押します。

8

athle:tech

新規登録

アカウント情報入力

入力したメールアドレスへ認証番号が送られますので、迷惑メール対策を行っている方は事前に"@athle.tech.com"からのメールが届くように設定してください。

\* メールアドレス(ID)  
athtec00@gmail.com

\* パスワード 大小英数字8文字以上  
\*\*\*\*\*

\* パスワード(確認用)  
\*\*\*\*\*

1. サービスの提供

1. 「athle:tech™」は、スポーツIoTプラットフォームアプリ版とWebサイト版を通じて各種スポーツテックサービスの提供を行うサービスです。(以下、「本サービス」といいます。)

2. 本サービスをご利用される方 (以下、「ユーザー」といいます。)

☒ 同意します。

登録内容確認

新規登録画面が開きますので、「ID(メールアドレス)」「パスワード」など必要な項目を全て入力し、利用規約に同意の上、「登録内容確認」ボタンを押します。

9

athle:tech™ 認証番号のご連絡

受信トレイ

A athle:tech-id@athle.tech  
athle:tech™ 認証番号のご連絡 athle:tech™ をご利用頂きありがとうございます。以下の6桁の認証

A athle:tech-id@athle.tech...  
To: user@athle.tech

athle:tech™ 認証番号のご連絡

athle:tech™ をご利用頂きありがとうございます。

以下の6桁の認証番号をご入力頂き、athle:tech™ IDの登録を完了させて下さい。

[認証番号] 123432

入力した ID(メールアドレス)宛に認証番号が届きます。



10

The screenshot shows the 'athletech' login page. At the top, there's a header with the logo and a '新規登録' (New Registration) link. Below that, a section titled 'メールアドレスの確認' (Email Address Confirmation) displays the email 'athtec00@gmail.com'. It instructs the user to enter the verification code sent to their email. A red box highlights the '確認番号' (Verification Number) input field, which contains the code '123432'. A green box highlights the 'OK' button. To the left of the screen, a red arrow points to the input field and a green arrow points to the 'OK' button. Below the input field, there's a section titled '確認番号が届かない場合' (If the verification number does not arrive) with instructions and links for '確認番号を再送する' (Resend verification number), 'メールアドレスを変更する' (Change email address), and 'サポート窓口へ問合せをする' (Contact support).

届いた認証番号を入力し、  
「OK」ボタンを押すと  
「アスリーテック」への加入が  
完了します。

11

The screenshot shows a '招待のお知らせ' (Invitation Notice) screen. It states 'チームより招待されました。チームに選手登録しますか？' (You have been invited by the team. Do you want to register as a player on the team?). There are two buttons: 'はい' (Yes) and '戻る' (Back). A red arrow points to the 'はい' button.

「athletech™」へサインイン  
するとチームに選手登録するか  
聞かれますので「はい」を  
選択します。


12



加入する投手が「はい」を選択すると招待をしたチームへ投手が登録完了されます。

# 投球履歴

1



TOP 画面左下部の「履歴」ボタンを押します。  
または、左上にあるメニューボタンよりアプリメニューを開きます。

2



メニュー内にある  
「投球履歴」を選択します。

# 投球履歴

3



見直したい投球履歴日を選択します。

4



見直したい投球目を選択します。


5



計測結果詳細画面が表示されます。

# 分析

1



TOP 画面右部の「分析」ボタンを押します。

または、左上にあるメニューボタンよりアプリメニューを開きます。


2



メニュー内にある「分析」を選択します。


# 分析

3



「選択」ボタンを押します。

4



投球日を選びます。

# 分析

5



分析したい投球を選びます。

6



選択された投球内容がセットされます。  
もう片方も同様の流れで  
選択していきます。



# 分析

7



両方選択後、下部の「OK」ボタンを押します。

8



分析結果の詳細画面が表示されます。

# 分析

9



右上のメニューボタンから、  
視点切り替え  
表示単位の変更  
SPV の表示 / 非表示  
の設定ができます。

10




11



各表示単位を変更できます。

12



# 分析

13




SPV の表示 / 非表示  
切り替えができます。

14



# 設定

1



TOP 画面左上にあるメニューボタンよりアプリメニューを開きます。

2




メニュー内にある「設定」を選択します。



- ・ 投球履歴表示方法
- ・ 視点
- ・ 表示単位
- ・ SPV の表示 / 非表示
- ・ 自動計測の投球間隔秒数
- ・ 自動計測の合図音
- ・ バイブレーション ON/OFF の設定ができます。

# 動画の管理

1




TOP 画面左上にあるメニュー  
ボタンよりアプリメニューを  
開きます。

2



メニュー内にある  
「動画の管理」を選択します。

3



- ① 自動アップロード設定では、動画データをアップロードする際の条件を設定できます。

※送球などの計測データとは別に動画データはアップロードされます。

- ② 「今すぐアップロード」ボタンを押すと、未アップロード動画をアップロードする事ができます。

- ③ 動画を撮影したスマホで動画データのアップロードが行われてない場合、未アップロードの件数が表示されます。

- ④ スマホの空き容量が少なくなった場合、「クリーンアップ」を行うと、アプリ内に保存している動画データを削除できます。

※クリーンアップを行ってもアップロード済みのデータについては後から再ダウンロードが行えます。